

# Compad Store Automation

---

## Startparameters

### Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	18 december 2012	Definitief	Carol Esmeijer	

### Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Startparameters. Startparameters zijn instructies die u met de software kunt meegeven om vanuit de software bepaalde opdrachten aan de software mee te geven die uitgevoerd dienen te worden. Of juist niet.


Hierbij moet u denken aan:

- Het uitschakelen van de update controle
- Het uitschakelen van de backup of
- Het starten van de software op de achtergrond

### Startparameter op nemen in de snelkoppeling

U kunt bijvoorbeeld de startparameter opnemen in de snelkoppeling door het volgen van de onderstaande procedure:

1. Lokaliseer op het bureaublad van uw computer de snelkoppeling van Compad Store Automation en klik eenmaal op de snelkoppeling.
2. Klik op de rechtermuisknop om het snelmenu te activeren
3. Kies voor de menu optie **Eigenschappen**.



4. In het venster **Eigenschappen** van Compad Store Automation staat in het invoervak **Doel** het te starten programma. Bij de standaard installatie is dat "c:\program files\Compad\store automation\bin\csa.exe"
5. Om de startparameter bijvoorbeeld /SILENCEMODE=VCOM toe te voegen gaat u achter het tweede dubbele aanhaalteken staan
6. Druk op de spatiebalk om en geef dan de startparameter op
7. Het resultaat is dan "c:\program files\Compad\store automation\bin\csa.exe" /SILENCEMODE=VCOM

Let op:

- Tussen het laatste dubbelaanhaalteken en de slash (/) staat een spatie
- Tussen de slash (/) en de startparameter staan geen spatie

- De startparameter is in hoofdletters

### Beschikbare startparameters

De volgende startparameters zijn beschikbaar:

Startparameter	Toelichting
<b>/NOBACKUP</b>	Geen backup
<b>/NOLIVEUPDATE</b>	Geen controle op updates
<b>/SILENCEMODE=VCOM</b>	Programma wordt gestart op de achtergrond alsof het vanuit Vectron Commander is gestart.